


Инструкция по установке

Программная платформа Fastkore (Фасткор) для разработки корпоративных многопользовательских систем состоящая из Fastkore Server (Фасткор Сервер) и Fastkore Client (Фасткор Клиент)

Установка PostgreSQL


Загружаем установочный файл по ссылке выбрав версию для Windows x86-64

<https://www.enterprisedb.com/downloads/postgres-postgresql-downloads>




Запускаем загруженный файл:


Нажимаем Next




Указываем папку для установки, нажимаем Next



Указываем необходимые компоненты
(тут будут выбраны все пункты можно так и оставить), нажимаем Next



Указываем папку для хранения данных, нажимаем Next



Вводим пароль, **запоминаем его**,
он будет необходим для подключения сервера Fastkore к СУБД. нажимаем Next

Setup

Password

Please provide a password for the database superuser (postgres).

Password

Retype password

1

VMware InstallBuilder

2

< Back Next > Cancel

Порт можно оставить без изменений,
но **обязательно запомнить** он также потребуется
для подключения сервера Fastkore к СУБД. нажимаем Next

Setup

Port

Please select the port number the server should listen on.

Port 5432

VMware InstallBuilder

< Back Next > Cancel

В этом экране ничего не меняем, нажимаем Next

Setup

Advanced Options


Select the locale to be used by the new database cluster.

Locale [Default locale]


VMware InstallBuilder

< Back Next > Cancel


На этом экране выводится сведения об установке, нажимаем Next



Подтверждаем запуск установки, нажимаем Next




Ожидаем окончания установки.



Снимаем галочку в пункте 1.

Завершаем установку.




Установка Сервера Fastkore


Запускаем файл
fastkore_server.msi

Если при запуске, установщик выдаст ошибку, что не установлен .Net 4.8:
скачиваем по ссылке [Microsoft .NET Framework 4.8 автономный установщик для Windows](#), устанавливаем и потом продолжаем установку.


Прочитайте лицензионное соглашение на использование Fastkore Server,
и если согласны то в пункте 1 установите галочку, и нажмите кнопку «**Установить**».




После установки нажмите **Готово**





Автоматически запустится консоль администрирования
Выбираем "Настроить сервер"




В выделенной области выбираем PostgreSQL, порт, пользователя "postgres"
пароль, который вводили при установке PostgreSQL.




Переходим во вкладку Лицензия,
нажимаем на **«Активировать файл лицензии»**, выбираем предоставленный файл лицензии
с расширением **fkpl**



После выбора лицензии возвращаемся в первую вкладку, и выбираем **«Установить»**



После успешной установки сервера и создании базы данных сверху будет надпись «Сервер работает» и внизу название сменится на «Остановить»



После установки можно подключиться к серверу при помощи клиента Fastkore

Установка клиентского приложения:



Запускаем файл: **fastkore_client.msi**

Если при запуске, установщик выдаст ошибку, что не установлен .Net 4.8:

скачиваем по ссылке [Microsoft .NET Framework 4.8 автономный установщик для Windows](#), устанавливаем и потом продолжаем установку.


Прочитайте лицензионное соглашение на использование Fastkore,

и если согласны то в пункте 1 установите галочку, и нажмите кнопку **«Установить»**.



Если клиентское приложение запущено на том же компьютере, где установлен сервер, то для входа в систему может использоваться локальная учётная запись Администратора.

Установленный сервер клиентское приложение найдёт автоматически, также как любой сервер Fastkore установленный в локальной сети. Имя сервер отображается в правом нижнем углу запущенного клиентского приложения.




Для доступа через интернет необходимо:

1. На сервере иметь внешний IP адрес
2. Сделать доступными через интернет порты 17017 и 27107 для внешних подключений.

После того, как это будет сделано, запустив клиент на любом компьютере с выходом в интернет Fastkore Server будет доступен по внешнему IP (порт 17017 можно не указывать, т.е. адрес в строке может выглядеть так 000.000.000.000).

После подключения к серверу отобразится базовый набор компонентов.



Дальнейшая работа описана в Руководствах Администратора и Пользователя